

# PPPOE-fiók beállítása Ubuntu Linux rendszeren

## I. Grafikus felületen

1. Kattintson a jobb egérgombbal a *Hálózatkezelő* ikonjára az értesítési területen, és válassza a *Kapcsolatok szerkesztése* menüpontot; vagy válassza ki a *Rendszer/Beállítások/Hálózati kapcsolatok* menüpontot.
2. Kattintson a *DSL* fülre.
3. Kattintson a *Hozzáadás* gombra.
4. A *Felhasználónév* mezőben adja meg felhasználónevét, a *Jelszó* mezőben a jelszavát. A *Kapcsolat neve* mezőbe pedig írja be: *Hiperkom*. Az *Automatikus csatlakozás* kijelölőnégyzetet pedig jelöljük be.
5. Kattintson az *Alkalmaz* gombra.
6. Kattintson a jobb egérgombbal a *Hálózatkezelő* ikonjára az értesítési területen, és válassza az előzőleg létrehozott *Hiperkom* kapcsolatot

## II. Parancssorból

1. Nyisson meg egy terminálablakot (*Alkalmazások/Kellékek/Terminál* menüpont).
2. A megjelenő ablakba írja be: `sudo pppoeconf`
3. Adja meg a felhasználói fiók jelszavát.
4. Ellenőrizze, hogy a hálózati kártyáját felismerte-e a program – kattintson az *Igen*-re.
5. Ellenőrizzem a konfigurációs fájlt és megváltoztassam a beállításokat ennek megfelelően? - *Igen*
6. Adja meg felhasználónevét, majd válassza az *OK* gombot.
7. Adja meg jelszavát, majd válassza az *OK* gombot.
8. Hozzá kívánja adni ezeket a címeket a névkiszolgálókat tartalmazó `/etc/resolv.conf` fájlhoz? - *Igen*
9. Beállítsa a pppoe az MSS-t 1452 bájtra? - *Igen*
10. Szeretné elindítani a kapcsolatot a rendszer indulásakor? - *Igen*
11. Kívánja most elindítani a kapcsolatot? - *Igen*
12. A kapcsolatot a `sudo pon dsl-provider` paranccsal tudja elindítani; `sudo poff -a` paranccsal bontani és a `sudo plog` (vagy a `cat /var/log/syslog | grep pppd`) paranccsal ellenőrizni.